



Configuratiehandleiding

gnTel TAPI Interface





Contents

1	Installatie van de gnTel TAPI Interface	1
2	Alleen uitgaande gesprekken	2
3	Uitgaande en inkomende gesprekken	2



Deze configuratiehandleiding beperkt zich tot de instellingen specifiek voor het gnTel platform. Voor een algemene handleiding waarin alle gebruiksmogelijkheden van het toestel aan de orde komen verwijzen wij u door naar de handleidingen van de fabrikant.

1 Installatie van de gnTel TAPI Interface

De installatie maakt onderscheid tussen 64-bits Windows (b.v. Windows 7 of Windows 10 in combinatie met een 64-bits processor) en 32-bits Windows (b.v. Windows XP) systemen. Indien je niet zeker weet welk type Windows-systeem je hebt, kun je met de rechtermuisknop op **Mijn Computer** klikken en dan **Eigenschappen** kiezen. Je krijgt dan een scherm te zien met o.a. soortgelijke informatie als hieronder:

Systeem	
Processor:	Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz 2.20 GHz
Geïnstalleerd geheugen (RAM):	4,00 GB (3,82 GB beschikbaar)
Type systeem:	64-bits besturingssysteem, x64-processor
Pen en aanraken:	Pen- of aanraakinvoer is niet beschikbaar voor dit beeldscherm

Naast *Type systeem* zie je of het een 32-bits of 64-bits systeem is.


Bij 32-bits Windows:

- Kopieer het bestand `gnTel_tapi_32bits.tsp` naar `C:\Windows\System32`

Bij 64-bits Windows:

- Kopieer het bestand `gnTel_tapi_64bits.tsp` naar `C:\Windows\System32`
- Kopieer het bestand `gnTel_tapi_32bits.tsp` naar `C:\Windows\SysWOW64`


Kies vervolgens *Start* → *Programma's en bestanden zoeken* en typ in: **modem**. Kies in de lijst voor **Telefoon en modem**. Ga naar het tabblad 'Geavanceerd' en kies voor 'toevoegen'.



Kies voor SIPTAPI Service Provider 0.3.XX en klik op 'toevoegen'. Hierna kun je de SIPTAPI Service Provider selecteren en druk je op 'Configureren'.

2 Alleen uitgaande gesprekken

Als je de TAPI driver alleen gebruikt voor uitgaand bellen kun je de accountgegevens invullen waarmee ook het toestel van de gebruiker is aangemeld.




Vul het volgende in:

- SIP Domain/Proxy voip.gntel.nl
- SIP User <account code>
- Password <password> van het account
- Phone-User (optional) <extensie> van de gebruiker
- Activate aanvinken
- Send 180 Ringing aanvinken

3 Uitgaande en inkomende gesprekken

Als de TAPI driver voor uitgaande en inkomende gesprekken wordt gebruikt, is er een extra account nodig om te registreren. Dit account krijgt dezelfde extensie als het account dat de gebruiker gebruikt om te bellen, zodat ze tegelijk overgaan.



- SIP Domain/Proxy: voip.gntel.nl
- SIP User: <account code>
- Password: <password> van het account
- Phone-User: <extensie> van de gebruiker
- Activate: aanvinken
- Register: aanvinken
- Send 180 Ringing: aanvinken